“喀秋莎”录屏软件使用说明

一、安装

注：若无法安装请先安装以下文件夹里的工具

1．打开安装包，右击“Camtasia_Studio_8.6”，选择“以管理员身份运行”：

2．选择“U.S.English”：



3．点击“Next”：

4．选择“I accept the license agreement”，然后点击“Next”：



5．直接点击“Next”：



6．点击“Brower”，选择安装目录，建议安装在除 C 盘以外的其他盘符，点击“Next”：



7．点击“Next”：





8．安装完成后点击“Finish”：



9．右击“汉化补丁”，选择“以管理员身份运行”：

10. 点击“开始”：

11. 点击“完成”：

12．在桌面找到 Camtasia Studio 8，双击打开：

13．这个不用管，直接点击“确定”：

14．软件安装完成：



二、录制：

（1）启动录屏程序



点击窗口左上角的“录制屏幕”红色按钮，即可在屏幕右下角弹出一个新窗口。这个程序只有一个功能，即录制屏幕。

如需录制计算机全屏（如录制 PPT 播放），则选择“全屏幕”选项；如果只需录制电脑屏幕的一部分，则可点击“自定义”按钮旁的下拉三角，并在弹出的菜单中选择“选择区域录制”即可用鼠标选定任意大小的屏幕录制区域。

当周围有声音出现时，“音频开”右侧的音量控制条中会有绿条随着声音大小在跳动。这种情况下在录制屏幕时的旁白配音能够被正常录入。

（2）开始录屏

打开需要录制的程序窗口（如需录制 PPT 播放，需要先将 PPT 调制放映状态），然后点击红色的“REC”按钮。随后，屏幕上会出现“倒计时”提示。请注意“F10”是停止喀秋莎录制的快捷键。如电脑中有 Fn 键则需要两键一起按结束录制。

倒计时结束后，喀秋莎即刻记录屏幕上的所有画面，以及麦克风所输入的一切声音。此时，只需边在计算机上操作，边进行语音讲解即可。

（3）保存录屏文件

当完成录屏操作后，按键盘上的“F10”键（或“Fn”+“F10”）即可停止录屏操作。此时，软件会出现“预览”窗口。



通常情况下，无需仔细地观看“预览”的内容，直接点击右下角的“删除”或“保存并编辑”按钮即可。

如果点击“保存并编辑”按钮，软件就会将录屏文件保存下来，并自动放置到主界面中。录制即可完成。

（4）保存的录屏文件是后缀为 trec 的文件，只能用喀秋莎软件播放，若要在其他播放器上播放，则要导出 MP4 视频文件

点击截图中框选的生成和分享



点击下拉三角，从选项中找到合适的分辨率大小，建议使用 720p 或者 1080p。然后点击下一步。



在第一个选框内输入视频的名称，输入完成后点击第二个选框选择视频生成的位置，例如桌面。选择结束后点击完成按键视频进入渲染状态。